



Se questo tutorial ti risulterà utile, un "Mi piace" sulla nostra [fan page](#) di Facebook è particolarmente gradito

CONFIGURAZIONE ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA SU OUTLOOK 2010


- Fare clic sulla scheda **File**.
- Nella scheda **Informazioni**, in **Informazioni account** fare clic su **Aggiungi account**.



- Fare clic su **Configura manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi** e quindi fare clic su **Avanti**.



- Fare clic su **Posta elettronica Internet** e quindi su **Avanti**.



Aggiunta nuovo account

Scegliere il servizio

Posta elettronica Internet
Connetti al server POP o IMAP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.

Microsoft Exchange o servizio compatibile
Connetti e accedi ai messaggi di posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.


SMS
Connetti a un servizio di messaggistica per dispositivi mobili.

Altro
Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.

Fax Mail Transport
Microsoft Outlook Hotmail Connector

< Indietro Avanti > Annulla

- Nella casella **Nome** digitare il nome così come si desidera che compaia alle altre persone.
- Nella casella **Indirizzo di posta elettronica** digitare l'indirizzo di posta elettronica completo, nella forma **casella@nomedominio.ext**.
- Nel menu a tendina Tipo account lasciare POP 3
- Nella casella **Server posta in arrivo** digitare il nome completo del server fornito al momento dell'attivazione della casella, ovvero **mail.nomedominio.ext**.
- Nella casella **Server posta in uscita** digitare come sopra **mail.nomedominio.ext**.
- Nella casella **Nome utente** digitare l'indirizzo di posta elettronica completo.
- Nella casella **Password** digitare la password assegnata al momento della creazione della casella mail.



Aggiunta nuovo account

Impostazioni posta elettronica Internet
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome: Mario Rossi

Indirizzo posta elettronica: info@mariorossi.it

Informazioni server

Tipo account: POP3

Server posta in arrivo: mail.mariorossi.it

Server posta in uscita (SMTP): mail.mariorossi.it

Informazioni accesso

Nome utente: info@mariorossi.it

Password:

Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

Prova impostazioni account ...

Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

Recapita nuovi messaggi in:

Nuovo file di dati di Outlook


File di dati di Outlook esistente

Sfoglia

Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

- Come ultimo passaggio è necessario autenticare il server di posta in uscita, dunque è necessario fare clic su **Altre impostazioni**. Nella scheda **Server della posta in uscita** selezionare la casella di controllo **Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione**, quindi selezionare **Accedi con** ed inserire come Nome utente l'indirizzo mail completo, e nel campo sottostante la password da noi assegnata.



Se questo tutorial ti è risultato utile, un "Mi piace" sulla nostra [fan page](#) di Facebook è particolarmente gradito